


Instalacja krok po kroku

1) Włóż płytę z napisem *Firebird* do napędu:

- Po chwili na ekranie komputera pojawi się okno z wyświetloną zawartością płyty (jeśli po włożeniu płyty z napisem *Firebird* nie pojawia się żadne okno to należy kliknąć na pulpicie ikonkę *Mój komputer* wybrać *Stacja dysków DVD*). Należy wybrać plik o nazwie *Firebird-2.5.5_Win32.exe* (uwaga: numer programu może się nieznacznie różnić od podanego).
- Po uruchomieniu pliku instalacyjnego zostaniemy poproszeni o wybór języka instalacji (w większości wersji jest dostępny język polski). Następnie należy przechodzić kolejne okna instalacji naciskając przycisk *Dalej* (uwaga: lepiej samemu nie zmieniać domyślnych ustawień programu *Firebird*, szczególnie lokalizacji plików). Wyjątek stanowi ostatnie okno instalatora widoczne po prawej. Należy sprawdzić czy opcje są zaznaczone tak jak na rysunku i kliknąć *Zakończ*.
- W ten sposób zakończyliśmy instalację programu *Firebird*.



2) Po zakończeniu instalacji bazy danych *Firebird* włóż płytę z napisem *Soft-Projekt GeoStar* do napędu (**uwaga:** klucz licencji (fioletowy Pendrive) należy włożyć do wolnego złącza USB dopiero po zakończeniu instalacji sterownika):

- Po chwili na ekranie komputera pojawi się okno z wyświetloną zawartością płyty (jeśli po włożeniu płyty z napisem *Soft-Projekt GeoStar* nie pojawia się żadne okno to należy kliknąć na pulpicie ikonkę *Mój komputer*/(*Ten komputer*) wybrać *Stacja dysków DVD*).
- Wybieramy folder *Klucz hasp* (*Hasp key driver*), a następnie folder z nazwą zainstalowanego na komputerze Windowsa (np.: *Windows 10*) i uruchamiamy plik instalacyjny *HASPUsetup*.
- W kolejnych oknach instalatora klikamy *Dalej* (*Next*) nie zmieniając domyślnych ustawień instalatora, aż do końca instalacji.
- Wkładamy klucz licencji (fioletowy Pendrive) do wolnego złącza USB. Jeśli sterownik do klucza jest zainstalowany poprawnie to diodka na kluczu po chwili powinna się świecić światłem ciągłym, a nie migającym.

3) Po zakończeniu instalacji sterowników klucza licencji należy włożyć płytę z napisem *Soft-Projekt GeoStar* do napędu (chyba, że została już wcześniej włożona podczas instalowania sterownika klucza):

- Po chwili na ekranie komputera pojawi się okno z wyświetloną zawartością płyty (jeśli po włożeniu płyty z napisem *Soft-Projekt GeoStar* nie pojawia się żadne okno to należy kliknąć na pulpicie ikonkę *Mój komputer*/(*Ten komputer*) wybrać *Stacja dysków DVD*).
- Wybieramy folder o nazwie *GeoStar*, a w nim plik o nazwie *GeoStar.exe* (uwaga: plik w nazwie może mieć dopisek oznaczający wersję programu).
- Zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień instalatora (w tym lokalizacji programu w folderze *C:\Program Files (x86)*), ponieważ ułatwia to późniejsze aktualizacje programu, bądź jego zamianę na wyższą wersję.

4) Po zakończeniu instalacji uruchamiamy program *GeoStar*:


- Pojawi się okno widoczne poniżej w którym należy usunąć domyślnie wstawiony tekst i wpisać: *Nazwę użytkownika* – nazwa Państwa firmy, *email rejestracyjny* – Państwa email, *adres* – adres Państwa firmy. Następnie należy kliknąć *OK*.

Konfiguracja minimalna:


1. Komputer 4 GB MB RAM, wolne miejsce na dysku twardym >20 GB, CD-ROM.

2. Monitor 19"(zalecana 24") Tryb pracy - minimalna rozdzielczość 1280 x 800 zalecana 1920 x 1200 lub 1920 x 1024


- b) Następnie pojawia się okna z komunikatami, które należy potwierdzać przyciskiem **OK**. W oknie wyboru języka należy wybrać *polski*.
- c) W oknie Konfigurowanie pakietów GeoStar należy z listy *Konfiguracja początkowa* wybrać opcję *Prosta: szybka uproszczona dla niedoświadczonych* i kliknąć **OK**.



- d) W oknie *Tworzenie profilu GeoStar* zalecane jest pozostawienie opcji domyślnych widocznych na poniższym rys. i potwierdzenie przyciskiem **OK** (**uwaga**: inne ustawienia przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników).



- e) Następne okna potwierdzamy klikając **OK**. W oknie *Logowanie* wpisujemy *użytkownik: GSI, hasło: gs13*. W wersjach dla złóż i hydro wpisujemy *użytkownik: GS, hasło: gs13*.



- f) Kolejne okna potwierdzamy klikając **OK**. Pojawi się okno *Nowy temat* w którym podane będą parametry tematu testowego tworzonego automatycznie przez bazę danych. Nie należy nic w tym oknie zmieniać, a tylko kliknąć przycisk **OK** znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.
- g) Pojawi się informacja *Wybrano temat Test*, klikamy **OK**. Następnie pojawi się okno *Tematy* w którym można zarządzać tematami bazy danych (dobrze się z nim zapoznać w przyszłości), jednak na obecnym etapie wystarczy wybrać przycisk *Wyjście*.
- h) Instalacja i konfigurowanie programu GeoStar została zakończona! Informacje dotyczące obsługi programu znajdują się w oddzielnej instrukcji, która powinna znajdować się w przesłanej paczce.

Konfiguracja minimalna:

1. Komputer 4 GB MB RAM, wolne miejsce na dysku twardym >20 GB, CD-ROM.

2. Monitor 19"(zalecana 24") Tryb pracy - minimalna rozdzielczość 1280 x 800 zalecana 1920 x 1200 lub 1920 x 1024